

Bozzetto New Desktop

每一台電腦主要有以下3個步驟：

- 開機
- 檢查Windows版本
 - 如有需要，更新Windows版本
- 基本設定

開機

- 接上LCD、鍵盤，鼠標，網線，電源



- 開機
- 確認國家設定，按「下一步」



- 「接受」許可條款



- 快速上手，按預設的



- 等待，這個時候可能會黑屏，重開。大概5分鐘后。
- 誰是這台電腦的所有者，選「我的工作單位。。。」，然後按「下一步」



- 選擇你連接的方式，先按「加入本地Active Directory域」，然後按「下一步」



- 為這台電腦創建一個帳戶，輸入「AsiaAdmin」不用設定密碼。按「下一步」



- 了解「小娜」，按「暫不」



- 支持和保護，按「下一步」



- 等待，這個時候可能會黑屏，重開。大概4分鐘后。
- **【注意】**如果重開后看到這個「你的電腦有一個尚待完成的更新」，按左下方的「現在不更新」



- 看到登录后的畫面，第一部份完成了。



檢查 Windows 版本

- 在左下方輸入“winver”再按「送出」鍵。



- 查看這個版本，如果不是「1703」的都需要更新。



- 新版本「1703」是這樣的。



更新 Windows 版本

如果版本已經是「1703」，就不用更新了。

基本設定

每一台電腦都要做以下設定。

- 停用「Windows 防火牆」
- 開啟「远程控制」

停用「Windows 防火牆」

- 打開「控制面板」，左上方按「查看方式」，選「大圖標」



- 按「Windows 防火牆」



- 按「启用或关闭防火牆」。



- 選擇「关闭」，按「確定」。



開啟「远程控制」

- 在「管理員」上右按「此電腦」，選擇「屬性」。



- 按「远程設置」。



- 選擇「允許远程連接到此計算機」。



- 按「確定」。



更改「電腦名稱」

- 在「管理員」上右按「此電腦」，選擇「屬性」。



- 按「更改設置」。



- 按「更改」。



- 輸入新的電腦名稱，如台機為 ASIASHAWSxxx[]手提電腦為 ASIASHANBxxx[]這裡的xxx為數序001, 002, 003...
- 完成后按「確定」。



- 按「立即重新啟動」完成更改。



From:
<https://wiki.questwork.com/dokuwiki/> - Questwork's Wiki

Permanent link:
https://wiki.questwork.com/dokuwiki/doku.php?id=course:bozzetto:new_desktop:start&rev=1500375330

Last update: 2017/07/18 18:55

