

# Bozzetto New Desktop

每一台电脑主要有以下3个步骤:

- 开机
- 检查Windows版本
  - 如有需要, 更新Windows版本
- 基本设定
  - 停用「Windows 防火墙」
  - 开启「远程控制」
  - 更改「电脑名称」

## 开机

- 接上LCD、键盘, 鼠标, 网线, 电源



- 开机
- 确认国家设定, 按「下一步」



- 「接受」许可条款



- 快速上手, 按预设的



- 等待, 这个时候可能会黑屏, 重开。大概5分钟后。
- 谁是这台电脑的所有者, 选「我的工作单位。。。」, 然后按「下一步」



- 选择你连接的方式, 先按「加入本地Active Directory域」, 然后按「下一步」



- 为这台电脑创建一个帐户, 输入「AsiaAdmin」不用设定密码。按「下一步」



- 了解「小娜」, 按「暂不」



- 支持和保护, 按「下一步」



- 等待，这个时候可能会黑屏，重开。大概4分钟后。
- **【注意】**如果重开后看到这个「你的电脑有一个尚待完成的更新」，按左下方的「现在不更新」



- 看到登录后的画面，第一部份完成了。



## 检查 Windows 版本

- 在左下方输入“winver”再按「送出」键。



- 查看这个版本，如果不是「1703」的都需要更新。



- 新版本「1703」是这样的。



## 更新 Windows 版本

如果版本已经是「1703」，就不用更新了。

## 基本设定

每一台电脑都要做以下设定。

- 停用「Windows 防火墙」
- 开启「远程控制」
- 更改「电脑名称」

### 停用「Windows 防火墙」

- 打开「控制面板」，左上方按「查看方式」，选「大图标」



- 按「Windows 防火墙」



- 按「启用或关闭防火墙」。



- 选择「关闭」，按「确定」。



## 开启「远程控制」

- 在「管理员」上右按「此电脑」，选择「属性」。



- 按「远程设置」。



- 选择「允许远程连接到此计算机」。



- 按「确定」。



## 更改「电脑名称」

- 在「管理员」上右按「此电脑」，选择「属性」。



- 按「更改设置」。



- 按「更改」。



- 输入新的电脑名称，如台式机为 ASIASHAWSxxx[] 手提电脑为 ASIASHANBxxx[] 这里的xxx为数字001, 002, 003...
- 完成后按「确定」。



- 按「立即重新启动」完成更改。



Last update: 2017/07/18 18:56 course:bozzetto:new\_desktop:start [https://wiki.questwork.com/dokuwiki/doku.php?id=course:bozzetto:new\\_desktop:start&rev=1500375416](https://wiki.questwork.com/dokuwiki/doku.php?id=course:bozzetto:new_desktop:start&rev=1500375416)

---

From: <https://wiki.questwork.com/dokuwiki/> - **Questwork's Wiki**

Permanent link: [https://wiki.questwork.com/dokuwiki/doku.php?id=course:bozzetto:new\\_desktop:start&rev=1500375416](https://wiki.questwork.com/dokuwiki/doku.php?id=course:bozzetto:new_desktop:start&rev=1500375416)

Last update: **2017/07/18 18:56**

